

Mail-Einrichtung im 'Google Workspace'

Im Google Workspace

Richten Sie unter <https://myaccount.google.com> einen Benutzer ein - etwa `eduflow@schule.at` - welcher die E-Mails für Ihre Schule versenden soll. In dessen Postfach finden sich in Folge auch alle Antworten auf diese Mails:

- Von anderen Mail-Servern (Out-of-Office, Empfänger-Postfach voll, etc.)
- Antworten von Adressaten (die den Hinweis, dass man auf edu-FLOW Mails nicht direkt antworten sollte, übersehen haben)

Unter Sicherheit:


- Wählen Sie die Einstellung Zugriff durch weniger sichere Apps.
- Überprüfen Sie etwa alle 6 Monate diese Einstellung. Google scheint diese von Zeit zu Zeit zurückzusetzen. edu.FLOW zeigt dann beim Versenden von Mails einen Fehler an.

Legen Sie im Google Admin Portal (<https://admin.google.com>) unter Apps → Google Workplace → Gmail im Bereich Routing → SMTP-Relay Dienst eine neue neue Regel an (Name ist egal), welche das Versenden von E-Mails nur von bestimmten Servern erlaubt:

- Zulässige Absender: Nur registrierte Apps-Nutzer in meinen Domains
- Authentifizierung: Nur E-Mail von angegebenen IP-Adressen zulassen
 - 2a02:c207:0:3890::1/112
 - 173.212.243.49
 - 5.189.187.200
 - 5.189.183.68

In den Mail-Einstellungen in edu.FLOW

- Wählen Sie die Mail-Art SMTP & IMAP aus.
- Geben Sie die Google Zugangsdaten im Reiter 'SMTP' an:
 - Host: smtp-relay.gmail.com
 - Port: 587
 - Server Zertifikat ignorieren?: Ja
 - NTLM jedenfalls deaktivieren: Nein
 - User: eduflow@schule.at
 - Passwort: (das Kennwort des Benutzers)
 - Unauthentifziert senden?: Nein
 - Absender-Adresse: eduflow@schule.at
- Überprüfen Sie den Mailversand über die Aktion Mail-Test.



From:
<https://edusuite.at/Wiki/> - **eduFLOW-Wiki**

Permanent link:
https://edusuite.at/Wiki/doku.php?id=eduflow:administration:einstellungen:mail:google_smtprelay_einrichtung

Last update: **2022/03/28 10:22**

